

## Tabela ASCII (códigos de caracteres 0 - 127)

000		016 ▶	032	048 0	064 @	080 P	096 `	112 p
001 ☺	017 ◀	033 !	049 1	065 A	081 Q	097 a	113 q	
002 ☹	018 ↑	034 "	050 2	066 B	082 R	098 b	114 r	
003 ♥	019 !!	035 #	051 3	067 C	083 S	099 c	115 s	
004 ♦	020 ¶	036 \$	052 4	068 D	084 T	100 d	116 t	
005 ♣	021 §	037 %	053 5	069 E	085 U	101 e	117 u	
006 ♠	022 ■	038 &	054 6	070 F	086 V	102 f	118 v	
007	023 ↓	039 '	055 7	071 G	087 W	103 g	119 w	
008	024 ↑	040 (	056 8	072 H	088 X	104 h	120 x	
009	025 ↓	041 )	057 9	073 I	089 Y	105 i	121 y	
010	026 →	042 *	058 :	074 J	090 Z	106 j	122 z	
011 ♂	027 ←	043 +	059 ;	075 K	091 [	107 k	123 {	
012 ♀	028 L	044 ,	060 <	076 L	092 \	108 l	124	
013	029 ↔	045 -	061 =	077 M	093 ]	109 m	125 }	
014 🎵	030 ▲	046 .	062 >	078 N	094 ^	110 n	126 ~	
015 ☼	031 ▼	047 /	063 ?	079 O	095 _	111 o	127 △	

Os caracteres da tabela estendida (códigos de caracteres 128 - 255) dependem das definições feitas no ficheiro config.sys ( ansi.sys e country.sys )

Alguns dos caracteres da tabela estendida que existem na maior parte das definições são 128 ç 135 ç

### Outros códigos úteis:

000	null
007	beep
008	backspace
009	tabulação
010	linefeed
013	carrier return ( enter )
026	end of file ( EOF )
027	escape
032	espaço

### Conjugação de teclas:

001	CTRL+ A
002	CTRL+ B
003	CTRL+ C
004	CTRL+ D
005	CTRL+ E
006	CTRL+ F
007	CTRL+ G
008	CTRL+ H
009	CTRL+ I
010	CTRL+ J
011	CTRL+ K
012	CTRL+ L
013	CTRL+ M
014	CTRL+ N
015	CTRL+ O
016	CTRL+ P
017	CTRL+ Q
018	CTRL+ R
019	CTRL+ S
020	CTRL+ T
021	CTRL+ U
022	CTRL+ V
023	CTRL+ W
024	CTRL+ X
025	CTRL+ Y
026	CTRL+ Z

### Códigos de algumas teclas:

TECLA	CÓDIGO
F1	059
F2	060
F3	061
F4	062
F5	063
F6	064
F7	065
F8	066
F9	067
F10	068
F11	123
F12	122

SETA CIMA	072
SETA BAIXO	080
SETA ESQ.	075
SETA DIR.	077
HOME	071
END	079
PGUP	073
PGDN	081
INSERT	082
DELETE	083
BACKSPACE	008
ENTER	013
TAB	009
. TECLADO N.	083
0 TECLADO N.	082
5 TECLADO N.	076